

Was macht der ERP-Mailer?

ERPMail Kurzbeschreibung, Startparameter und Beispiel einer INI-Datei

Kurzbeschreibung

ERPMail liest Maildaten aus einer INI-Datei, ersetzt Platzhalter, ergänzt optionale Anhänge und öffnet einen fertigen Entwurf in Microsoft Outlook Classic 365. Die Nachricht wird nicht automatisch versendet.

Was das Programm macht

Konfiguration: Lädt die globale ERPMail-Konfiguration und wertet den Startparameter für die INI-Datei aus.

Maildaten: Liest Empfänger, CC, BCC, Betreff, HTML-Vorlage und bis zu drei Anhänge aus der Sektion [Allgemein].

Mailtext: Übernimmt den HTML-Text aus [Body]. Ist dieser Bereich leer, kann stattdessen eine externe HTML-Datei verwendet werden.

Platzhalter: Liest Einträge aus [Label] und ersetzt Platzhalter wie ##Anrede##. Dabei wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt.

Outlook: Startet Outlook bei Bedarf und öffnet die vorbereitete Nachricht einschließlich der Outlook-Standardsignatur zur manuellen Kontrolle.

Versand: Der Benutzer prüft Empfänger, Inhalt und Anhänge und klickt anschließend selbst auf **Senden**.

Mögliche Startparameter

Parameter	Bedeutung
/INI=Datei	Gibt die zu verarbeitende INI-Datei an.
Datei.ini	Die INI-Datei kann auch direkt ohne /INI= übergeben werden.
/UPDATE	Startet die im Programm enthaltene LiveUpdate-Funktion.

<code>/LOG</code>	Wird vom Programm abgefragt. Die Verfügbarkeit hängt von den Standardparametern des PHXFrameworks ab.
<code>/V=Datei</code>	Ist als Parameter registriert, wird im aktuellen Programmstand jedoch noch nicht verarbeitet.

Beispielaufruf

```
ERPMail.exe /INI="C:\ERP\Mail\Rueckgabe.ini" oder ERPMail.exe /INI=Mailversand_000.ini
```

Beispiel einer INI-Datei

Empfohlene Reihenfolge: `[Allgemein]`, danach `[Label]` und `[Body]` als letzter Bereich der Datei.

```
[Allgemein]
from=
AbsenderImAuftragVon=
to=kunde@example.com
cc=sachbearbeitung@example.com
bcc=
Betreff=Erinnerung zur Rückgabe Ihres Verleihgeräts
HTMLVorlage=
Attachment1=C:\ERP\Dokumente\Verleihschein.pdf
Attachment2=
Attachment3=

[Label]
@@Anrede@@=Sehr geehrte Frau Mustermann
@@Gerätebezeichnung@@=Sauerstoffkonzentrator
@@Seriennummer@@=SN-123456
@@Rückgabedatum@@=31.07.2026

[Body]
<html>
<body>
<p>##Anrede##,</p>

<p>
wir möchten Sie freundlich daran erinnern, das medizinische
```

```
Verleihgerät <strong>##Gerätebezeichnung##</strong> mit der  
Seriennummer <strong>##Seriennummer##</strong> zurückzugeben.  
</p>  
  
<p>  
Als Rückgabetermin wurde der  
<strong>##Rückgabedatum##</strong> vereinbart.  
</p>  
  
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>  
</body>  
</html>
```

Wichtige Hinweise

Eine neue INI-Datei anlegen

Fehlt die INI-Datei oder ist sie leer, legt ERPMail den Bereich [Body] an, öffnet die Datei zur Bearbeitung und erzeugt noch keinen Outlook-Entwurf.

HTML-Vorlage: HTMLVorlage wird nur verwendet, wenn kein Mailtext aus [Body] vorhanden ist. Hier ist der Dateiname anzugeben welche entweder mit Pfadangabe oder nur der Dateiname angegeben wird.

Relative Pfade

Anhänge werden zuerst relativ zum Programmverzeichnis und anschließend relativ zum konfigurierten ERP-Datenpfad gesucht.

Body-Bereich

Der Body endet beim Beginn der nächsten INI-Sektion. Deshalb sollte [Body] am Ende der Datei stehen.

Versendekonto/Absender

Diese optionalen Parameter legen den gewünschten Absender oder das Versendekonto fest. Dazu sind die entsprechenden Konfigurationen in Outlook oder im Exchangeserver erforderlich. Nicht konfigurierte und in Outlook eingerichtete Mailadressen werden von der Microsoft Outlook-API nicht akzeptiert!

```
from=mainabsender@test.de
```

Setzt den Absender für Microsoft Outlook auf eine bestimmte Mailadresse.

Hier ist es aber wichtig, dass es sich hier um ein **korrekt eingerichtetes Konto im Outlook** handeln muss.

AbsenderImAuftragVon=test@meinemailadresse.at

Der Parameter AbsenderImAuftragVon **setzt ein freigegebenes Postfach** mit entsprechender Exchange-Berechtigung **voraus**.

Die entsprechenden Einstellungen muss ihr IT-Betreuer durchführen.

Labels

Es können beliebige Labels verwendet werden welche dann automatisch in der Email durch den angegebenen Text ersetzt werden.

Labels beginnen immer mit @@ und enden mit @@.

Labels können selbst benannt und hinzugefügt werden und müssen nur in der Sektion "Label" abgelegt sein.

Die ERPMailGlobal.INI:

In der **ERPMailGlobal.INI** werden allgemeine Einstellungen definiert, wie z.B. der Datenpfad für den Mailversand, welcher als Basispfad eingestellt werden kann wo INI und andere Dateien gesucht werden, wenn keine Pfadangabe übergeben wird.

❏ Lister - [y:\Visual Studio 2019\Tools\ERPMail\bin\Debug\ERPMailGlobal.ini]

Datei Bearbeiten Optionen Plugins Codierung Hilfe

```
[Main]
GlobalConfigVersion=
EncryptLocal1=False

[ERP-Suite]
ERP-Suite Programmpfad=

Datenpfad für den Mailversand=y:\Visual Studio 2019\Tools\ERPMail\bin-
[Benachrichtigung.SysLog]
Aktiv=False
Quelle der Nachricht=local0
Syslogserver=
Syslogserver Port=514

[Benachrichtigung]
Aktiv=False
Emailserver=
Port=25
Absender=
Absender Name=
Empfänger=
Email Benutzer=
Email Kennwort=
Maximal x Emails in 24h=150
SSL/TLS=True
Ignoriere SSL/TLS Fehler=False
```

[Flussdiagramm_ERPMail.docx](#)

Revision #9

Created 2026-07-21 11:19:21 CEST by Martin Dauwa

Updated 2026-08-06 08:18:28 CEST by Martin Dauwa