# Welchen Datenbanktreiber muss ich bei Import 2 BüroWARE installieren?

Ab Version 7.02.001 ist eine Verwendung der 32Bit oder 64Bit Version von Import2BW möglich.
Zu beachten ist, dass bei 32-Bit-Programmen zwingend der 32-Bit-Datenbanktreiber erforderlich ist und bei 64Bit der 64Bit-Datenbanktreiber.
Abhängig von der installierten Office-Version kann es erforderlich sein, eine ältere Version zu nehmen oder von 32 auf 64-Bit umzustellen oder umgekehrt.

**Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable**

https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=54920

**Installieren der Microsoft 365 Access Runtime**

https://support.microsoft.com/de-de/office/herunterladen-und-installieren-von-microsoft-365-access-runtime-185c5a32-8ba9-491e-ac76-91cbe3ea09c9

**Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable**

https://ftp.erpaustria.com/Datenbank/Microsoft Office Database Driver/2010/MicrosoftDatabaseDrivers_2010.exe




Sollte beim Setup die Meldung kommen, dass bereits eine 64Bit bzw. 32Bit-Version installiert ist, kann das Setup mit folgendem Befehl in der Command Line trotzdem durchgeführt werden:

```
accessdatabaseengine.exe /quiet
```

**Welche Einstellung ist bei welchem installierten Datenbanktreiber einzustellen?**

| | | Empfohlen |
|---|---|---|
| **Microsoft 365 Access Runtime** | Microsoft.ACE.OLEDB.16.0 | |
| **Access Database Engine 2016** | Microsoft.ACE.OLEDB.16.0 | |
| **Access Database Engine 2010** | Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 | / |
| **Access Database Engine 2007** | Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Microsoft OLE DB Provider for Jet** | Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 | |

> **Info:**
> Bei der Auswahl in Import 2 BüroWARE selbst gibt es beim Datenbankprovider keinen Unterschied zwischen 32- und 64-Bit




**Nachtrag/Änderung ab Version 7.03.xxx:**

> Ab V7.03 kann der Datenbanktreiber auch auf „Automatische Ermittlung“ gestellt werden. Das ist erforderlich, wenn Import2BW als 32Bit und 64Bit abwechselnd verwendet werden soll, da von Microsoft nur entweder 32Bit oder 64Bit ACE-Treiber der gleichen Version gleichzeitig installiert werden können.
> Sind beide erforderlich, müssen zwei unterschiedliche Treiberversionen installiert werden.
> z.B.: **Microsoft.ACE.OLEDB.16.0** als 64bit und **Microsoft.ACE.OLEDB.12.0** oder **Microsoft.Jet.OLEDB.4.0** 32Bit
> Anschließend muss in den Einstellungen dann der Treiber auf "Automatische Ermittlung" gestellt werden.

> Hinweis: Einmalige automatische Ermittlung prüft, welcher Treiber funktioniert und fixiert diesen dann für alle nachfolgenden Programmstarts.




Created 2025-07-22 08:24:35 CEST by Martin Dauwa
Updated 2026-03-06 13:07:00 CET by Martin Dauwa